

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020176

Wie wird die CUPS-Version eines Treibers installiert?

Vergewissern Sie sich, dass CUPS installiert ist, bevor Sie die CUPS-Version eines Treibers installieren. Wenn nicht, laden Sie es von <http://www.cups.org> herunter, und installieren Sie es.

1) Installieren einer RPM-Datei

Führen Sie den Befehl „rpm“ in folgender Form aus.

```
rpm -i pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

Bei einigen Distributionen treten möglicherweise Fehler auf. Dies kann jedoch durch Ausführen des folgenden Befehls vermieden werden.

```
rpm -i --nodeps pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

2) Einrichten nach der Installation

Richten Sie CUPS so ein, dass Photo Image Print System verwendet wird, bevor Sie den ersten Druckvorgang ausführen.

Erneutes Starten von CUPS

Starten Sie CUPS neu, um den installierten Filter zu aktivieren.

Beispiel:

```
kill -HUP `pidof cupsd`
```

Hinzufügen eines Druckers

• Über Befehl

Führen Sie folgenden Befehl aus.

```
/usr/sbin/lpadmin -p pm740c -E -v ekplp:/var/ekpd/ekplp0 -m ekpm740c.ppd
```

Erläuterung der Optionen

p Druckername angeben

E Drucker aktivieren

v zu verwendenden Treiber und Ausgabeanweisung angeben

m Einstellungsdatei (PPD) angeben

• Über Browser

CUPS enthält ein CGI-Script zum Ändern von Einstellungen, mit dem Benutzer die Einstellungen des Druckers oder Browsers einrichten können.

Führen Sie folgende Schritte aus:

(1) Stellen Sie über einen Browser eine Verbindung mit einem CUPS-Server (Port:631) her.

Beispiel:

Wenn sich CUPS auf dem lokalen Host befindet, muss der Benutzer eine Verbindung mit „<http://localhost:631/>“ herstellen.

(2) Wählen Sie „Manage Printers“ (Drucker verwalten) aus.

(3) Wählen Sie „Add Printer“ (Drucker hinzufügen) aus.

(4) Geben Sie im Feld "Name" einen Druckernamen ein, und wählen Sie dann „Continue“ (Weiter).

(Hinweis: Andere Felder sind nicht erforderlich.)

(5) Geben Sie im Feld „Device“ (Gerät) die Zeichenfolge „EPSON Inkjet Printer #1 (Photo Image Print System)“ an, und wählen Sie dann „Continue“.

(6) Geben Sie im Feld „Make“ (Hersteller) die Zeichenfolge „EPSON“ an, und wählen Sie dann „Continue“.

(7) Geben Sie im Feld „Model“ (Modell) die Zeichenfolge „EPSON PM-740C , Photo Image Print System (en)“ an, und wählen Sie dann „Continue“.

Die Installation des Druckers ist hiermit abgeschlossen.

