

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020176

¿Cómo puedo instalar la versión CUPS de un controlador?

Confirme que CUPS está instalado antes de instalar la versión CUPS de un controlador. Si no es así, descárguelo de la página <http://www.cups.org> e instálelo.

1) Cómo instalar un archivo rpm

Ejecute el comando rpm del modo que se indica a continuación.

```
rpm -i pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

Algunas distribuciones pueden provocar errores, pero esto puede evitarse ejecutando el comando siguiente.

```
rpm -i --nodeps pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

2) Configuración después de la instalación

Defina los ajustes de CUPS para utilizar Photo Image Print System antes de comenzar a imprimir.

Reinicie CUPS

Reinicie CUPS para activar el filtro instalado.

Ejemplo:

```
kill -HUP `pidof cupsd`
```

Agregue una impresora

• Por comando

Ejecute el comando siguiente.

```
/usr/sbin/lpadmin -p pm740c -E -v ekplp:/var/ekpd/ekplp0 -m ekpm740c.ppd
```

Explicaciones de opciones

p Especificar nombre de la impresora

E Activar la impresora

v Especificar el controlador que desea utilizar y una dirección de salida

m Especificar un archivo de configuración (PPD)

• Por navegador

CUPS proporciona un CGI para modificar la configuración con el que los usuarios pueden definir los ajustes de una impresora en un navegador.

Haga lo siguiente:

(1) Conecte un servidor CUPS (Puerto: 631) desde un navegador.

Ejemplo:

Si CUPS se encuentra en el host local, el usuario debe conectarse a

"http://localhost:631/"

(2) Seleccione "Manage Printers" (Administrar impresoras)

(3) Seleccione "Add Printer" (Agregar impresoras)

(4) Especifique el nombre de la impresora en el campo "Name" (Nombre) y, a continuación, seleccione "Continue" (Continuar)

(Nota: No es obligatorio rellenar los demás campos.)

(5) Especifique "EPSON Inkjet Printer #1 (Photo Image Print System)" en el campo "Device" (Dispositivo) y, a continuación, seleccione "Continue" (Continuar).

(6) Especifique "EPSON" en el campo "Make" (Hacer) y, a continuación, seleccione "Continue" (Continuar).

(7) Especifique "EPSON PM-740C, Photo Image Print System (en)" en el campo "Model" (Modelo) y, a continuación, seleccione "Continue" (Continuar).

Después de esto, la instalación de la impresora debería haberse completado.

