

Wat is de procedure voor het instellen van gedeelde netwerkprinters in Windows NT 4.0?

Als u een gedeelde printer in Windows NT 4.0 gebruikt, is het belangrijk dat u de volgende instructies goed volgt, met name de instructie voor het verkrijgen van toegang tot een netwerkprinter. Hier wordt beschreven hoe u de printerdriver installeert op NT 4.0-clients. Als u deze instructies niet volgt, kunt u de printerdriver mogelijk niet goed installeren of gebruiken. Eerst moet u de printer als gedeelde printer instellen op de computer waarop de printer is aangesloten. Vervolgens moet u op elke computer waarvoor u de printer wilt instellen het netwerkpad naar de printer opgeven en de printersoftware installeren.

De printer instellen als gedeelde printer: voer de volgende stappen uit om een rechte reeks op uw computer aangesloten printer via een netwerk te delen met andere computers.

1. Klik op Start en kies Instellingen en Printers.
2. Selecteer de printer en kies Delen in het menu Bestand.
3. Klik op Gedeeld en voer de sharenaam in.
4. Klik op OK.

Opmerking: gebruik geen drivers uit de lijst met alternatieve drivers.

Als u via een andere computer in het netwerk toegang wilt krijgen tot de printer, gaat u als volgt te werk:

Opmerking: de printer moet als gedeelde bron zijn ingesteld op de computer waarop deze rechtstreeks is aangesloten om ook via andere computers toegankelijk te zijn.

1. Installeer de printerdriver vanaf de cd-rom met software op de clientcomputer.
2. Ga naar het Configuratiescherm, open de map Printers, klik met de rechtermuisknop op de printer en kies Eigenschappen.
3. Klik op de tab Poorten en op de knop Poort toevoegen.
4. In het dialoogvenster selecteert u Lokale poort en klikt u op Nieuwe poort.
5. In het dialoogvenster dat verschijnt, typt u de volgende gegevens in het tekstvak: \\naam van de computer waarop de printer is aangesloten\naam van de gedeelde printer. Klik vervolgens op OK.
6. In het dialoogvenster Printerpoorten klikt u op Sluiten om terug te keren naar het tabblad Poorten.
7. Controleer op het tabblad Poorten of de nieuwe poort is toegevoegd en of het selectievakje is ingeschakeld. Klik op OK om de printerdriver te sluiten.