

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020176

Hoe kan ik de CUPS-versie van een stuurprogramma installeren?

Voordat u de CUPS-versie van een stuurprogramma installeert, moet u controleren of CUPS is geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, kunt u CUPS downloaden van <http://www.cups.org> en dit vervolgens installeren.

1) Een rpm-bestand installeren

Voer de volgende rpm-opdracht uit.

```
rpm -i pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

Bepaalde distributies kunnen een fout veroorzaken. U kunt dit voorkomen door de volgende opdracht uit te voeren.

```
rpm -i --nodeps pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

2) Instellen na de installatie

Stel de instellingen van CUPS in als u Photo Image Print System wilt gebruiken voordat u gaat afdrukken.

CUPS opnieuw starten

Start CUPS opnieuw om het geïnstalleerde filter in te schakelen.

Voorbeeld:

```
kill -HUP `pidof cupsd`
```

Een printer toevoegen

• Met een opdracht

Voer de volgende opdracht uit.

```
/usr/sbin/lpadmin -p pm740c -E -v ekplp:/var/ekpd/ekplp0 -m ekpm740c.ppd
```

Toelichting bij de opties

p Printernaam opgeven

E De printer inschakelen

v Een stuurprogramma en een richting voor de uitvoer opgeven

m Een instellingenbestand (PPD) opgeven

• Met een browser

CUPS beschikt over een CGI voor het wijzigen van instellingen waarmee gebruikers de printer in de browser kunnen instellen.

Voer de volgende procedure uit:

(1) Maak verbinding met een CUPS-server (poort:631) via een browser.

Voorbeeld:

Als CUPS zich op de lokale host bevindt, moet een gebruiker verbinding maken met "http://localhost:631/"

(2) Selecteer "Manage Printers" (Printers beheren).

(3) Selecteer "Add Printer" (Printer toevoegen).

(4) Geef een printernaam op in het veld "Name" (Naam) en selecteer "Continue" (Doorgaan).

(Opmerking: andere velden zijn niet verplicht.)

(5) Geef "EPSON Inkjet Printer #1 (Photo Image Print System)" op in het veld "Device" (Apparaat) en selecteer "Continue" (Doorgaan).

(6) Geef "EPSON" op in het veld "Make" (Maken) en selecteer "Continue" (Doorgaan).

(7) Geef "EPSON PM-740C, Photo Image Print System (en)" op in het veld "Model" en selecteer "Continue" (Doorgaan).

De installatie van de printer moet nu voltooid zijn.