

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020141

Wie kann ein Vorschau-Scan durchgeführt werden?

Anleitung

Klicken Sie im manuellen Modus auf die Schaltfläche **Configuration** (Konfiguration), um das gleichnamige Dialogfeld zu öffnen. Aktivieren Sie unter **Preview** (Vorschau) die Optionen **Automatic Preview** (Automatische Vorschau) und **Fast Preview** (Schnelle Vorschau).

Der Vorschau-Scan wird anschließend automatisch ausgeführt.